



メールアドレス設定手順書

スマートフォン Iphone メール版(IOS 18.6.2) (ads-net.jp 用)

※@nava21.ne.jp 及び@asint.jp ドメインではメール送信認証を使用しない仕様上、ご利用いただけません。

@assp.jp ドメインの方は ads-net.jp の箇所を assp.jp に読み替えて下さい。

2025.12 版

■メール設定を行う際には、以下の3点が必要となります

1. メールアドレス
2. POP ID(アカウント)
(メールアドレスと同じ)
3. POP パスワード

左記の情報は、当社 HP の「[メール設定ページ](#)」へログインし、確認・発行することができます

※メール設定ページへログインを行うには「**メール設定ページログイン情報発行通知書**」が必要となります


また、紛失された際は、郵送または窓口にて再発行させていただきますので、お問合せ下さい

■はじめに

スマートフォンのメールアプリにアドバンスコープ発行のメールアドレスを設定します

以下は、@ads-net.jp 及び@assp.jp のメールアドレスをご利用の方用の設定手順です。

①「設定」から、「アプリ」を開いてください。



「アプリ」をタップ

②「メール」→「メールアカウント」→「アカウントを追加」→「その他」→「メールアカウントを追加」の順にタップします。



③ 下の表の通り入力し、その後「次へ」をタップします。

キャンセル 新規アカウント 次へ	
名前	アドバンス #スト
メール	adv-net@ads-net.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	

名前	メールの差出人とする名前を入力します 利用者の名前等を入力します
メール	メールアドレスを入力します
パスワード	POP パスワードを入力します (アクセスナンバーパスワードではありません)
説明	この設定を示す説明です。 特に変更しない場合 Ads-net と表示されます

④ 「POP」を選択し、順に各項目を入力し、その後「保存」をタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 #スト

メール adv-net@ads-net.jp

説明

受信メールサーバ

ホスト名 pop.ads-net.jp

ユーザ名 adv-net@ads-net.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.ads-net.jp

ユーザ名 adv-net@ads-net.jp

パスワード ●●●●●●●●

受信メールサーバ	
ホスト名	「pop.ads-net.jp」と入力します
ユーザ名	メールアドレスを入力します
パスワード	③で入力した物が表示されています
送信メールサーバ	
ホスト名	「mail.ads-net.jp」と入力します
ユーザ名	メールアドレスと同じ
パスワード	③で入力した POP パスワードと同じものを入力します。 (アクセスナンバーパスワードではありません)

⑤ 「認証中」のままおよそ2～3分後、「メールアカウント」画面に戻り設定完了です。