



**メールアドレス設定手順書**  
**スマートフォン(Android)Outlook版**  
**(ads-net.jp)**

※@nava21.ne.jp 及び@asint.jp ドメインではメール送信認証を使用しない仕様上、  
ご利用いただけません。

※Iphone では POP サポートが無い為、同アプリではご利用いただけません。

**2025.12 版**

## ■メール設定を行う際には、以下の 3 点が必要となります

1. メールアドレス
2. POP ID(アカウント)  
(メールアドレスと同じ)
3. POP パスワード

左記の情報は、当社 HP の「[メール設定ページ](#)」へログインし、確認・発行することができます  
※メール設定ページへログインを行うには「**メール設定ページログイン情報発行通知書**」が必要となります  
また、紛失された際は、郵送または窓口にて再発行させていただきますので、お問合せ下さい

## ■はじめに

スマートフォンの Outlook アプリにアドバンスcope発行のメールアドレスを設定します。  
以下は、@ads-net.jp 及び@assp.jp のメールアドレスをご利用の方用の設定手順です。

① Outlook アプリを開いてください。

「アカウントを追加してください」をタップします。



Outlook へようこそ

メール、連絡先、ファイル、予定表をすべて表示。

アカウントを追加してください


「アカウントを追加してください」をタップ

新規アカウントを作成


②アカウントの追加画面が表示されますので、当社で登録しているメールアドレスを入力し「続行」をタップします。



③タイトルが IMAP に接続と表示されている場合は「？」をタップし、画面下部に表示されるメニュー内「アカウントプロバイダーの変更」をタップします。



④アカウントの種類を選択画面にて、「POP3」をタップします。



⑤右記の通り入力します。

POP3に接続

メールアドレス:

表示名 (例: Mike Rosoft):

説明 (例: 職場):

POP受信メールサーバー

POPホスト名 (例: pop.domain.com):

ポート (例: 443):

セキュリティの種類:

POPユーザー名 (例: mike.rossoft):

POPパスワード:

SMTP送信メールサーバー

メールアドレス	②で入力した自身のメールアドレスが表示されます
表示名	差出人の名前として使用する名前を入力します
説明	この設定に付ける名称です (空白でも可)
POP受信メールサーバー	pop.ads-net.jpと入力します
上記右側のポート欄	995と入力します
セキュリティの種類	SSL/TLSを選択します
POPユーザー名	メールアドレスを入力します
POPパスワード	POPパスワードを入力します (アクセスナンバーパスワードではありません)

⑥ 続きの項目を入力し、画面右上の「レ」をタップします



SMTP 送信メールサーバー	mail.ads-net.jp と入力します
上記右側のポート欄	465 と入力します
セキュリティの種類	SSL/TLS を選択します
SMTP ユーザー名	メールアドレスを入力します
SMTP のパスワード	POP パスワードと同じパスワードを再度入力します (アクセスナンバーパスワードではありません)


上記項目を全て入力後に



⑦ 「別のアカウントの追加を追加しますか？」画面では「後で」をタップします。



⑧受信トレイが表示され設定完了です。



以上