



# メールアドレス設定手順書

## スマートフォン Thunderbird 版

### (ads-net.jp 用)

※@nava21.ne.jp 及び@asint.jp ドメインの方は、設定方法を変える事で使用可能ですが、仕様上外出先での受信が出来ない為、ここでは設定方法を案内しておりません。ご希望の方は別途お問い合わせ下さい。

@assp.jp ドメインの方は ads-net.jp の箇所を assp.jp に読み替えて下さい。

**2025.12 版**

## ■メール設定を行う際には、以下の 3 点が必要となります

1. メールアドレス
2. POP ID(アカウント)  
(メールアドレスと同じ)
3. POP パスワード

左記の情報は、当社 HP の「[メール設定ページ](#)」へログインし、確認・発行することができます  
※メール設定ページへログインを行うには「**メール設定ページログイン情報発行通知書**」が必要となります  
また、紛失された際は、郵送または窓口にて再発行させていただきますので、お問合せ下さい

## ■はじめに


スマートフォンの Thunderbird アプリにアドバンスcope発行のメールアドレスを設定します  
以下は、@ads-net.jp 及び@assp.jp のメールアドレスをご利用の方用の設定手順です。

① Thunderbird アプリをインストールし、開いてください。

「はじめる」をタップします。



②「メールアカウントを追加」をタップし、メールアドレスを入力後「次へ」をタップし、さらに「次へ」をタップします。




### ③プロトコルが「IMAP」と表示されている場合はタップし、POP3に変更します。



順に各項目を入力し、その後「次へ」をタップします。

プロトコル	「POP3」を選択します
サーバー	「pop.ads-net.jp」と入力します
セキュリティ	「SSL/TLS」を選択します
ポート番号	「995」と入力します
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択します
ユーザー名	メールアドレスを入力します
パスワード	POP パスワードを入力します(アクセスナンバーパスワードではありません)
クライアント証明書	「なし」を選択します


④パスワード等に問題が無ければ次の画面に遷移します。「受信サーバーの設定の確認に失敗しました」と表示された場合は「戻る」をタップし、再度設定を見直します。



[送信サーバー設定]の表示になっている事を確認し、順に各項目を入力します

サーバー	「mail.ads-net.jp」と入力します
セキュリティ	「SSL/TLS」を選択します
ポート番号	「465」と入力します
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択します
ユーザー名	メールアドレスを入力します
パスワード	POP パスワードと同じパスワードを入力します (アクセスナンバーパスワードではありません)
クライアント証明書	「なし」を選択します

⑤下の表の通り入力します。




[左画面]

アカウント名	このメール設定を識別する名前です メールアドレスのままで問題ありません
Your name	メールの差出人とする名前を入力します 利用者の名前等を入力します
メール署名	メール送信時、メール本文に表示させる署名 空白で問題ありません

[右画面]

確認頻度	メールのチェック(受信)を行う頻度です。「確認しない」を選択すると手動で受信チェックを行わない限り受信しません。
表示するメッセージの数	一度に画面に表示させるメッセージの数になります

⑥スマートフォン内の連絡先を使用する場合は「許可」を行い「スキップ」又は「次へ」をタップし、設定完了です。



設定は以上で完了ですが、⑤の「確認頻度」を変更したい場合は、次ページを参照下さい。

## ○「確認頻度」を変更したい場合

次の順にタップし、「フォルダーの同期間隔」を変更して下さい。



また当社メールサーバ上の保存期間である 60 日を経過したメールは閲覧できなくなりますが、「サーバーのメッセージ削除を同期する」をオフにする事でスマートフォン端末に残し続ける事も可能です。

以上